




## VARIABLEN IM EINLEITUNGS- ODER SCHLUSSTEXT DARSTELLEN


Sie möchten Ihren Schlusstext persönlicher gestalten? Oder müssen beispielsweise wichtige Kundeninformationen im Einleitungstext sichtbar sein? Mit orgaMAX ist es möglich, eine Vielzahl an Variablen im Einleitungs- oder Schlusstext einzufügen. Das Programm füllt dann im fertigen Vorgang einfach die Variable mit der entsprechenden Information. So ersparen Sie sich im besten Fall eine Menge Tipparbeit.

Begeben Sie sich dazu in den Bereich „Stammdaten -> Kleinstammdaten... -> Textbausteine“ und öffnen Sie den gewünschten Textbaustein per Doppelklick:






Klicken Sie dann in den Einleitungs- oder Schlusstext und dann auf „Variable einfügen...“:



Alternativ lassen sich auch alle dargestellten Felder direkt bei der Vorgangserstellung durch Klick auf „Variable einfügen...“ auswählen:





Alternativ können Sie auch eine der unten aufgeführten Variablen (mit den <>) an der gewünschten Stelle im Einleitungs- oder Schlusstext eintragen.

### Beispiel:

"Ihre Kundennummer bei uns: <M\_CUSTNO>" würde im fertigen Vorgang die Kundennummer darstellen.

Anzumerken ist noch, dass nicht alle Informationen in allen Vorgangsarten zur Verfügung stehen. So gibt es beispielsweise in den Briefen keine Vorgangssumme oder in Angeboten keine Lieferadresse, da diese dort noch nicht definiert werden kann. Auch können manche Felder in älteren orgaMAX-Versionen als orgaMAX 13 eventuell nicht dargestellt werden.

### Liste der Variablen:

#### Ansprechpartner

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <M_CONTACT_ADDRESS> | Anrede       |
| <M_CONTACT_TITLE>   | Titel        |
| <M_CONTACT_NAME2>   | Vorname      |
| <M_CONTACT_NAME1>   | Nachname     |
| <M_LETTERADDRESS>   | Briefanrede  |
| <M_CONTACT_PHONE1>  | Telefon 1    |
| <M_CONTACT_PHONE2>  | Telefon 2    |
| <M_CONTACT_FAX>     | Fax          |
| <M_CONTACT_MOBIL>   | Mobiltelefon |
| <M_CONTACT_EMAIL>   | Email        |

#### Kunde

|  |   |
|--|---|
| <M_CUSTNO>   | Kundennummer                              |
| <M_DEBITORNO>  | Debitorennummer                           |
| <M_VATID>  | Umsatzsteuer Identnummer                  |
| <!if <M_VATID><>"" then "Ihre USt-ID-Nr.: <M_VATID> else "" !> | Umsatzsteuer Identnummer, sofern vergeben |
| <M_COUNTRYC>   | Landeskennzeichen                         |
| <M_CUSTACCNAME>  | Bank: Kontoinhaber                        |
| <M_CUSTACCNO>  | Bank: Kontonummer                         |
| <M_BANKCODE>   | Bank: Bankleitzahl                        |
| <M_BANKNAME>   | Bank: Bankname                            |
| <M_PHONE1>   | Telefon                                   |
| <M_FAX>  | Fax                                       |
| <M_EMAIL>  | Email                                     |
| <M_C_INDIVIDUAL1> bis <M_C_INDIVIDUAL20>                       | Individuelle Felder des Kunden            |



### Vorgang

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <M_TOTALNET>                         | Vorgangssumme Netto   |
| <M_TOTALGROSS>                       | Vorgangssumme Brutto  |
| <M_DATE>                             | Datum Vorgang   |
| <TODAY>                              | Datum aktuell (Wird der Selbe Vorgang jedoch einen Tag später geöffnet, würde dort auch das heutige Datum dargestellt!) |
| <DELIVERINFOS>                       | Datum und Anschrift der Lieferung   |
| <M_VATFREETEXT>                      | Zusatztext bei MwSt.-Befreiung  |
| <VATIDCODE>                          | Eigene u. fremde Umsatzsteuer-Identnummer   |
| <M_INDIVIDUAL1> bis <M_INDIVIDUAL20> | Individuelle Felder des Vorgangs (im Vorgang einzutragen unter "Erweitert -> Individuelle Felder")                      |

### Projekt

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <P_PROJECTNAME>  | Projektname         |
| <P_PROJECTNOTES> | Angaben zum Projekt |

### Mitarbeiter (bezieht sich auf den Mitarbeiter/Sachbearbeiter, der angemeldet bzw. für diesen Vorgang hinterlegt ist)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <M_EMPLOYEE_ADDRESS> | Anrede   |
| <M_EMPLOYEE_TITLE>   | Titel    |
| <M_EMPLOYEE_NAME2>   | Vorname  |
| <M_EMPLOYEE_NAME1>   | Nachname |

Neben den oben genannten Variablen gibt es noch weitere Variablen, die nicht über das Dropdown-Menü unter "Variable einfügen..." ausgewählt werden können. Tragen Sie dazu einfach die Variable (mit den <>) an der gewünschten Stelle im Einleitungs- oder Schlusstext ein. Auch hier gilt, dass nicht alle Variablen für alle Vorgangsarten zur Verfügung stehen.

### Kunde

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <M_ADDRESS>  | Anrede                   |
| <M_TITLE>    | Titel                    |
| <M_NAME1>    | Nachname bzw. Firmenname |
| <M_NAME2>    | Vorname                  |
| <M_NAME3>    | Namenszusatz             |
| <M_STREET>   | Straße                   |
| <M_COUNTRYC> | Ländercode               |
| <M_COUNTRY>  | Länderkennzeichen        |
| <M_ZIPCODE>  | Postleitzahl             |
| <M_CITY>     | Ort                      |



## Mitarbeiter (bezieht sich auf den Mitarbeiter/Sachbearbeiter, der angemeldet bzw. für diesen Vorgang hinterlegt ist)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <M_EMPLOYEE_NAMECOMPLETE> | Name Komplett des Mitarbeiters/Sachbearbeiters  |
| <M_EMPLOYEE_PHONE>        | Telefonnummer des Mitarbeiters/Sachbearbeiters  |
| <M_EMPLOYEE_FAX>          | Fax-Nr. des Mitarbeiters/Sachbearbeiters        |
| <M_EMPLOYEE_EMAIL>        | E-Mail Adresse des Mitarbeiters/Sachbearbeiters |
| <M_EMPLOYEE_DEPARTMENT>   | Abteilung des Mitarbeiters/Sachbearbeiters      |
| <M_EMPLOYEE_EMPLPOS>      | Position des Mitarbeiters/Sachbearbeiters       |
| <M_EMPLOYEE_OTHERS>       | Sonstige Angaben zum Mitarbeiter/Sachbearbeiter |

## Vorgang


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <M_DELDATE>           | Liefertermin (gesamter Vorgang)   |
| <M_DELCONDITION>      | Lieferkondition   |
| <M_DELCONDITIONLABEL> | Bezeichnung der Lieferbedingung   |
| <M_PAYCONDITION>      | Zahlungskondition   |
| <M_PAYCONDITIONLABEL> | Bezeichnung der Zahlungsbedingung   |
| <M_PAYDAYS>           | Zahlungsziel rein netto in Tagen  |
| <M_CASHDISCDAYS>      | Zahlungsziel Skonto in Tagen  |
| <M_CASHDISCPERC>      | Skonto in Prozent   |
| <M_VAT1PERC>          | Mehrwertsteuersatz1   |
| <M_VAT2PERC>          | Mehrwertsteuersatz2   |
| <M_VAT1>              | Mehrwertsteuersatz1-Betrag  |
| <M_VAT2>              | Mehrwertsteuersatz2-Betrag  |
| <M_CURRENCY>          | Währung   |
| <M_NOTES>             | Interne Anmerkungen (einzutragen unter "Erweitert -> Sonstiges -> Anmerkungen") |
| <M_ORDERCATEGORY>     | Auftragsart   |

Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, Informationen aus den Artikelpositionen im Einleitungs- oder Schlusstext darzustellen. Dies ist aus folgendem Grund mit Bedacht einzusetzen:

Möchten Sie beispielsweise das Feld <P\_A\_INDIVIDUAL1> (für das erste individuelle Feld des Artikels) im Einleitungstext darstellen, so wird dort auch bei mehreren Artikeln im Vorgang nur das Feld der ersten oder letzten Artikelposition dargestellt. Die positionsbezogenen Variablen lassen sich daher eigentlich nur problemlos im Einleitungs- oder Schlusstext darstellen, wenn a) für alle Artikel die gleichen Werte eingetragen sind oder b) nur ein Artikel im Vorgang vorhanden ist.



Anders sieht es da in der Artikelbeschreibung aus. Da für jeden Artikel eine eigene Zeile mit der Artikelbeschreibung dargestellt wird, können dort die Variablen des Artikels problemlos dargestellt werden. Wenn Sie einen Artikel über die Stammdaten öffnen, können Sie durch Klick auf "Feld-Variablen" ein Auswahlménü öffnen, dass Ihnen die gängigsten Felder für zur Auswahl gibt:



Zusätzlich finden Sie in unserem PDF-Handbuch (zu erreichen unter "Hilfe -> PDF-Handbuch-öffnen...") ab Seite 675 ("Die Bedeutung der Datenbankfelder") eine ausführliche Auflistung der Bezeichnungen der positionsbezogenen Felder. Ich werde daher an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Variable aus dem Handbuch nutzen wollen, achten Sie darauf, diese mit <> einzuklammern.